


Ouvrez **CuteFTP** :

Lorsque vous double-cliquez sur l'icone de **CuteFTP**, une fenêtre s'ouvre à vous



Il s'agit du gestionnaire de site : un classeur dans lequel vous pouvez répertorier vos sites FTP préférés. La fenêtre de gauche représente une arborescence dans laquelle vous pouvez créer, renommer ou supprimer des répertoires dans lesquels vous avez la possibilité de classer les sites FTP.

Les 3 boutons situés en dessous de l'arborescence servent à gérer les dossiers :


Add folder: permet d'ajouter un répertoire

Delete folder: permet de supprimer le répertoire sélectionné


Rename folder: permet de renommer le répertoire sélectionné




La fenêtre de droite représente les sites FTP contenus dans le répertoire en cours.

Pour ajouter un site FTP il suffit d'appuyer sur le bouton 

Le bouton  permet d'importer vos répertoires provenant d'une autre version de CuteFTP installée sur votre ordinateur ou même de vos préférences de **WS_FTP (un autre client FTP)**.

Ajouter un site : Lorsque vous avez appuyé sur le bouton , la fenêtre suivante s'affiche à l'écran :



Il s'agit tout simplement d'aller remplir les différents champs nécessaires à la connexion.

Site Label représente le nom que vous donnez au site

Host Address représente l'adresse du site

User ID est le nom d'utilisateur (si aucun nom vous est donné cochez l'option Anonymous dans le cadre Login type)

Password représente le mot de passe, des astérisques s'affichent pour le masquer

Transfer type permet de choisir le mode de transfert des fichiers,

il est conseillé de laisser la détection automatique qui choisira le mode le plus approprié

Host type désigne le type de machine à laquelle on va se connecter, on ne le connaît généralement pas,

il vaut donc mieux laisser la détection automatique

Initial remote directory permet de préciser les répertoires dans lesquels vous désirez vous retrouver lors de la connexion.

Par défaut il s'agit de la racine que l'administrateur du site a défini,

mais il se peut que vous vouliez constamment aller dans un répertoire particulier,

auquel cas il vous faudra remplir ce champ en précisant l'adresse relative.

Pour aller dans le répertoire upload à la connexion il faudra remplir le champ avec **upload**


Remote directory filter vous permet de préciser les extensions que vous désirez voir apparaître (les autres seront masquées)

Initial local directory représente le répertoire local (sur votre machine) qui sera affiché à la connexion.

Par défaut il s'agira du répertoire dans lequel se trouve CuteFTP

Local directory filter vous permet de préciser les extensions que vous désirez voir apparaître en local

L'onglet **Advanced** vous donne accès à des réglages avancés :



Le Port (en haut à gauche) peut être précisé s'il s'agit d'un nombre autre que 21

Connection Retries indique le nombre de fois que CuteFTP va essayer de se reconnecter en cas d'échec


Delay between retries désigne l'intervalle de temps entre chaque nouvel essai de la part de CuteFTP

l'option **Upload filenames** (en bas à gauche) permet de préciser si l'on désire que la casse (majuscules et minuscules)


préservée lorsque l'on envoie des fichiers sur l'ordinateur distant

Les autres options sont peu utiles.

Une fois tous les champs remplis cliquez sur OK, puis double-cliquez sur le site voulu dans le gestionnaire de site. Lorsque vous êtes connectés au site FTP, un message d'invite s'offre à vous :



Il suffit de cliquer sur le bouton OK pour voir s'afficher la fenêtre suivante :



La fenêtre de gauche représente l'arborescence locale (votre disque dur) tandis que la fenêtre de droite représente le d l'ordinateur distant. Pour se déplacer dans l'arborescence il suffit de double

cliquer sur les répertoires. L'icône  permet de remonter au répertoire parent.

Les transferts de fichiers s'effectuent en sélectionnant un ou plusieurs fichiers (en appuyant simultanément sur le bouton CTRL et sur le bouton gauche de la souris vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers)

dans une des fenêtres (gauche ou droite) puis en faisant un glisser-déposer vers l'autre fenêtre.

Un indicateur dans la barre d'état permet de suivre l'avancement du transfert (temps restant et pourcentage du fichier envoyé).